

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2066 Nederdel med formskåret bærestykke og 6 baner

Stof:

Fast stof ca. 1,3 m (str. 32–42) eller ca. 1,5 m (str. 44–54)
ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 1,5 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bærestykke for – 2 dele
3. Nederdelsbane – 6 dele
4. Linning – 1 del

Vlieseline:

1. Linning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af linningen.
2. Overlock banernes øverste kanter. Overlock den nederste kant på det bageste

bærestykke. Sy banerne fast til det bageste bærestykke. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer. Pres sømrummene. Sy banerne sammen, overlock sømrummene og pres dem.

3. Overlock den nederste kant på det forreste bærestykke. Sy banerne fast til det forreste bærestykke. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer. Pres sømrummene. Sy banerne sammen, overlock sømrummene og pres dem.

4. Sy venstre sidesøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem.

5. Fold linningen på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend linningen og pres kanterne. Sy den ene kant af linningen ret mod ret på modellens øverste kant. Pres sømrummene ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og stik den fast i påsyningssømmen.

6. Overlock nederdelens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

7. Sy knaphullet på linningen og sy knappen fast.

Tillykke – du er færdig :)