OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2229 Lang jersey-bluse i tre farver



Stof: Strikket stof med middel strækprocent i 3 farver.

Stof 1 (mørkegrå i modelbilledet) ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,3 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm;

Stof 2 (lysegrå i modelbilledet) ca. 0,5 m (str. 32–54) med en stofbredde på min 50 cm;

Stof 3 (lyserød i modelbilledet) ca. 0,4 m (str. 32–54) med en stofbredde på min 70 cm.

Til ensfarvet bluse ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 1,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 1,5 cm.

Stof 1:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del
3. Forstykke nederste del venstre – 1 del
4. Ærme – 2 dele

Stof 2:
1. Forstykke midterdel – 1 del

Stof 3:
1. Forstykke nederste del højre – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnit i forstykkets dele. Klip sømrummene ned, overlock dem og pres dem opad.

2. Overlock de nederste kanter på forstykkets nederste dele, bøj dem mod vrangen og stik dem fast. Læg højre forstykke over det venstre med retsiden opad og hæft dem sammen langs side- og overkanten. Behandl herefter delene som én del.

3. Sy forstykkets øverste del og midterdel sammen. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

4. Sy midterdelen fast på forstykkets nederste del. Overlock sømrummene og pres dem opad.

5. Sy modellens højre skuldersøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel med en længde svarende til halsudskæringens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på langs midt på med retsiden ud og pres. Læg skråstrimlen på halsudskæringens kant fra retsiden og sy den fast, klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlen mod vrangen og stik den fast langs folden. Pres sømmen.

7. Sy modellens venstre skuldersøm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Overlock bagstykkets nederste kant, bøj den mod vrangen og stik den fast.

9. Sy ærmerne i ærmegabene. Overlock sømrummene. Sy side- og ærmesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

10. Overlock ærmernes nederste kanter, bøj oplægningssømrummene mod vrangen og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)