

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2234 Kjole med dekorativ nederdel

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 1,5 cm til oplægning af modellen.


Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke højre nederste del – 1 del
5. Forstykke venstre nederste del – 1 del
6. Halsbelægning for – 1 del
7. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:



1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene på for- og bagstykket. Pres taljeindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.
3. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy forstykkets øverste del sammen med den højre nederste del frem til markeringen. Klip hak i sømrummene ved markeringen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets øverste del sammen med den venstre nederste del og fortsæt med at sy de højre og venstre nederste dele sammen. Overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på kjolen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Overlock belægningens inderste kant. Hæft belægningen fast til kjolen ved skuldersømmene og lynlåsbandet.
8. Klip to 4 cm brede skråtrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm (eller brug et færdigt skråbånd). Fold skråtrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.
9. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)