

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2237 Kjole med skrå krave og pufærmer

Stof:

Fast kjolestof ca. 1,7 m (str. 32–40), ca. 2 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
3. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
4. Forstykke øverste del – 1 del til fold
5. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
6. Forstykke nederste midterdel – 1 del til fold
7. Krave – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Halsbelægning bag – 2 dele
10. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del



2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnittene på for- og bagstykket. Pres taljeindsnittene mod midten og brystindsnittene opad.
3. Sy bagstykkets nederste midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy forstykkets nederste midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres. Læg kraven på kjolens øverste del og hæft den fast langs halsudskæringen og skulderkanten.
7. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Læg belægningen ret mod ret på kjolen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Overlock belægningens inderste kant. Hæft belægningen fast til kjolen ved skuldersømmene og lynlåsbåndet.
9. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)