

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2239 T-shirt med falsk lukning

Stof:

Strikket stof med middel til høj strækprocent ca. 0,8 m (str. 32–42), ca. 1 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 6 knapper og vlieseline med stræk i.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele
4. Stolpe – 2 dele
5. Strop – 2 dele
6. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Stolpe – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Læg stolpens dele ret mod ret og sy langs udskæringen. Klip hak i sømrummet i hjørnet, vend stolpen med retsiden ud og pres.
3. Sy stolpen ret mod ret på forstykket langs de lodrette påsyningskanter, klip hak i hjørnerne og sy stolpens nederste kant fast langs den vandrette påsyningskant. Overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres.
6. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
7. Fold ærmestropperne på midten på langs med retsiden indad. Sy de lange og en af de korte kanter sammen. Vend stropperne og pres. Overlock de åbne korte kanter af stropperne. Sy knaphullerne på stropperne.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Læg stropperne med retsiden mod ærmernes vrangside og stik dem fast som markeret.
9. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.
10. Sy knapperne fast på stolpen og ærmerne.

Tillykke – du er færdig :)