

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2242 Kjole med lynlås og krave

Stof:

Fast kjolestof ca. 2,5 m (str. 32–42), ca. 2,8 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, lynlås ca. 60 cm og bæltespænde.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 2 dele
2. Bagstykke nederste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 2 dele
4. Forstykke nederste del – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy taljeindsnittene på bagstykkets øverste dele og pres dem mod midten. Rynk den øverste kant på bagstykkets nederste dele. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy brystindsnittene på forstykkets øverste dele og pres dem opad. Rynk den øverste kant på forstykkets nederste dele. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy forstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
8. Rynk ærmekuplerne mellem markeringerne. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)