
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2314 Bluse med asymmetriske læg ved halsen



Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 1,7 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke – 1 del til fold
3. Forstykke – 1 del
4. Krave – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele

Vlieseline:
1. Krave – 1 del
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Fold og hæft lægget på bagstykket som markeret. Sy bærestykket fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.

3. Marker snittet på forstykket (markeringen med en cirkel i enden) og klip op langs den markerede linje. Klip en 5 cm bred skråstrimmel til kantning af snittet med en længde svarende til snittets dobbelte længde + 4 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg forstykket ud, så snittets kanter danner en lige linje. Læg skråstrimlen ret mod ret langs snittets kant og sy den fast. Sømrummet skal være 0,5–0,7 cm langs snittet og gradvist mindskes til 0,2 cm ved snittets nederste ende. Fold skråstrimlen om sømrummene mod vrangsiden og stik den fast i påsyningssømmen.

4. Sy brystindsnittet og pres det opad. Fold og hæft læggene på forstykket, så læggenes dybder vender væk fra midten.

5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Læg kravens dele ret mod ret og sy langs yderkanten og enderne. Begynd og afslut stikningen præcist ved kravens påsyningslinje. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip dem skråt af i hjørnerne. Vend kraven med retsiden ud, ret kanterne til og pres. Sy kravens udvendige del fast i halsudskæringen. Fold sømrummet ved kravens indvendige kant ind og stik det fast i påsyningssømmen.

7. Rynk ærmernes nederste kanter. Sy ærmesømmene fra ærmegabene til slidsmarkeringerne, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Stik slidserne fast 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

8. Læg manchetternes dele ret mod ret og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene ved manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

9. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden og derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.

10. Sy knaphullet og sy knappen fast på kraven. Sy knaphullerne på manchetterne og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)