
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2349 Løs bluse med raglanærmer



Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32–42), ca. 1,7 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 9 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Stolpe – 2 dele

Vlieseline:
1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Stolpe – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Begynd og afslut stikningen præcist ved den markerede påsyningslinje. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Vend kraven med retsiden ud og pres.

3. Fold stolperne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy stolpernes udvendige kanter fast til forstykkerne og pres sømrummene ind i stolperne. Fold stolpernes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

4. Klip ærmerne op langs de markerede slidslinjer. Klip to 4 cm brede skråstrimler af stoffet med en længde svarende til det dobbelte af slidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne på midten på langs og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Kant slidserne med skråstrimlerne.

5. Sy ærmerne fast til bagstykket og forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod modellen.

6. Rynk langs forstykkets, bagstykkets og ærmernes øverste kanter.

7. Sy kravens udvendige del fast i halsudskæringen og pres sømrummene ind i kraven. Fold den åbne kant på kravens indvendige del ind og stik den fast i påsyningssømmen.

8. Sy sidesømmene og fortsæt med at sy ærmesømmene i én sammenhængende søm. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Læg manchetternes dele ret mod ret og sy de smalle sider sammen. Begynd og afslut stikningen præcist ved de markerede påsyningslinjer for manchetterne. Vend manchetterne med retsiden ud og pres. Rynk ærmernes nederste kanter. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Fold manchetternes indvendige kanter ind og stik dem fast i påsyningssømmene.

10. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

11. Sy knaphullerne på manchetterne, højre stolpe og kraven som markeret. Sy knapperne fast på manchetterne, venstre stolpe og kraven ud for knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)