

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2430 Nederdel med formede læg

Stof: Fast jakkesætstof ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, usynlig lynlås.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

### Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke\_1 – 1 del
3. Forstykke\_2 – 1 del
4. Forstykke\_3 – 1 del
5. Forstykke\_4 – 1 del
6. Lining – 1 del
7. Belægning\_for\_1 – 1 del
8. Belægning\_for\_2 – 1 del
9. Belægning\_for\_3 – 1 del

### Vlieseline:

1. Lining – 1 del
2. Belægning\_for\_1 – 1 del
3. Belægning\_for\_2 – 1 del

#### 4. Belægning\_for\_3 – 1 del

##### SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykke og forstykke, pres dem mod midten.
3. Sæt belægning\_for\_1 og forstykke\_1 ret mod ret og sy sammen langs den nederste kant. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanten. Sy den øverste kant af forstykke\_2 og den indvendige kant af belægning\_for\_1 sammen, overlock sømrummene og pres.
4. Sæt belægning\_for\_2 og forstykke\_2 ret mod ret og sy sammen langs den nederste kant. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanten. Sy den øverste kant af forstykke\_3 og den indvendige kant af belægning\_for\_2 sammen, overlock sømrummene og pres.
5. Sæt belægning\_for\_3 og forstykke\_3 ret mod ret og sy sammen langs den nederste kant. Klip hak i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kanten. Sy den øverste kant af forstykke\_4 og den indvendige kant af belægning\_for\_3 sammen, overlock sømrummene og pres.
6. Overlock den nederste kant af bagstykke. Overlock udskæringer til venstre sidesøm af bagstykket og forstykket separat på hver del. Sy det venstre sidesøm fra hakket under lynlåsen til bunden. Pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlås i. Sy den højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Bøj den nederste kant af bagstykket mod venstre og sy fast.
7. Fold linningen på langs på midten ret mod ret og sy de korte kanter. Klip hjørnerne skråt af. Vend linningen og pres. Sy den udvendige linning ret mod ret på den øverste kant af nederdelen. Pres sømrummene langs påsyningssømmen ind i linningen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm.
8. Sy et knaphul i højre side af linningen. Sy knappen fast i venstre side af linningen.

Tillykke – du er færdig :)