

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2453 Denim-spencer med lynlås

Stof: Fast denimstof ca.1,4 m (str. 32-42), 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås, foer til lommeposer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 2 dele
4. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
5. Forstykke sidedel 1 – 2 dele
6. Forstykke sidedel 2 – 2 dele
7. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
8. Belægning bag – 1 del
9. Belægning for – 2 dele

Foer:

1. Lommepose – 2 dele



Vlieseline:

1. Belægning bag – 2 dele
2. Belægning for – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem til venstre.
4. Sy forstykkets øverste og forstykke sidedel 1s dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets sidedel 2 til den nederste kant af forstykkets sidedel 1, overlock sømrummene og pres dem nedad. Sy pyntestik langs sømmene af sidedele. Sy lommepose på den øverste kant af forstykkets nederste sidedel ret mod ret, fold lommeposen mod vrangen og pres. Sy pyntestik i 0,5 cm fra kanten. Læg forstykkets nederste sidedel på 2 sidedel, så lommeåbningens linje passer. Sy lommeposekanter, overlock sømrummene. Hæft lommeposen ved side- og midterkanter.
5. Overlock de midterste kanter af forstykke, sy en lynlås i. Sy pyntestik i 0,5 cm langs lynlåsen. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy pyntestik i 0,5 cm langs sømmen.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy belægning i skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Sæt belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Vend belægningen mod vrangen, ret den op og hæft den med knappenåle på ærmegabet i skulder- og sidesømme. Vend belægningen tilbage og sy ærmegabene. Hæft belægningen med skuldereømmene og lynlåsen.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)