
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2491 Vest med bælte og sjalskrave



Stof: Fast jakkesætsstof ca. 1,3 m (str. 32–40) eller ca. 1,8 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.
Foer ca. 1,1 m (str. 32–40) eller ca. 1,6 m (str. 42–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 3 cm til oplægning af vestens nederste kant og 2 cm ved lommens øverste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Forkantsbelægning – 2 dele
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Lomme – 2 dele
6. Bælte – 1 del til fold

Foer:
1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægningerne.

Vlieseline:
1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Stryg også en 1 cm bred vlieselinestrimmel langs reversets foldelinjer på vrangsiden af forstykkerne.

2. Sy indsnittene på forstykkerne og pres dem opad.

3. Overlock lommernes øverste kanter, fold sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Pres sømrummene langs lommernes side- og nederste kanter mod vrangsiden. Læg lommerne på forstykkerne som markeret og stik dem fast.

4. Sy skulder- og sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden.

5. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene ved hjørnerne og sy kraven fast i halsudskæringen. Pres sømrummene fra hinanden.

6. Sy kravens midtersøm på forkantsbelægningerne og pres sømrummene fra hinanden. Sy skuldersømmene på belægningen og pres sømrummene fra hinanden. Klip hak i sømrummene ved hjørnerne og sy kraven fast i belægningens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.

7. Læg belægningen ret mod ret på modellen, hæft den med knappenåle og sy langs forkanterne og kravens kant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft sømrummene ved halsudskæringen på modellen og belægningen sammen.

8. Fold vestens oplægningssømrum mod vrangsiden og pres.

9. Sy foerets sømme, men lad en åbning stå i venstre sidesøm. Sy foeret fast til belægningen. Sy foeret fast langs ærmegabene i to omgange: først langs forstykkernes ærmegab og derefter langs bagstykkets ærmegab. Sy foeret fast til vestens oplægningssømrum.

10. Vend vesten med retsiden ud gennem åbningen. Sy åbningen til.

11. Fold bæltet på midten på langs med retsiden indad og sy kanterne sammen, men lad en åbning på ca. 5 cm stå i sømmen til at vende bæltet igennem. Klip sømrummene ned og klip dem skråt af i hjørnerne. Vend bæltet med retsiden ud og pres. Sy åbningen til.

Tillykke – du er færdig :)