

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2513 Bluse med asymmetrisk krave

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,1 m (str. 32-40), ca. 1,6 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikkede stoffer.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Bærestykke for – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnittene på forstykket, pres dem opad.
2. Sy skuldereømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Halsudskærings venstre side: Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimmel 4 cm bred og lig med halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimmel langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
4. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
5. Sæt kraven på forstykke ret mod vrang og hæft. Sæt bærestykke på forstykke over kraven og sy fast. Sy kraven fast til halsudskæringens højre side. Overlock sømrummene. Bøj kraven mod retside og pres. Hæft kraven fast i venstre side- og midtersøm bagpå.
6. Sy bagstykkets midterste søm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmeømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
9. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)