

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2518 Kjole med draperi på brystet

Stof: Blødt, formbart strikstof med medium til høj strækbarhed ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og halsudskæring 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke ydre del – 1 del
3. Forstykke – 1 del med fold
4. Ærme – 2 dele

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
2. Overlock halsudskæring og den nederste kant af forstykkets ydre del, bøj dem mod vrangen og sy fast.



3. Sy brystindsnit, pres dem opad. Overlock halsudskærin i forstykke, bøj den mod vrangen og sy fast. Drej ydersiden af forstykket, så der dannes en knude i midten, læg den på forstykket vrang mod ret og hæft langs skuldrene, siderne og ærmegab.
4. Sy skuldtersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock bagstykkets halsudskæring, bøj den mod vrangen og sy fast.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)