

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2548 Blouson med facon-krave

Stof: Strikket stof af medium stræk ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44 -54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikkede stoffer, 3 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke midterdel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bærestykke for – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål

for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bærestykke og forstykkets sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres de mod midten. Sy forstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sæt kravens dele sammen ret mod ret og sy den ydre kant og den højre side indtil markering. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Læg kravens højre side på venstre, så markeringer af midten passer, og hæft de nederste kanter sammen. Sy kraven i halsudskæring, overlock sømrummene og pres.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.
9. Sy knapperne fast på kraven, så de hæfter venstre og højre kravesider.

Tillykke – du er færdig :)