

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2552 Kjole/tunika til stranden

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Nederste del – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Ærmeflæse – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

### SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy skuldersømmene i belægninger, pres sømrummene fra hinanden. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy langs forkanten og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, klip hjørnerne skråt af. Fold belægningen mod vrangen og pres. Bøj belægningens indvendige kant ind og pres. Sy belægning på modellen langs den indvendige kant. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
4. Sy midtersøm i den nederste del, overlock sømrummene og pres. Bøj de forreste kanter af den nederste del 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast. Rynk den øverste kant af den nederste del og sy den til kjolen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Rynk den øverste kant af ærmeflæser. Sy flæser til ærmer. Overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Bøj de nederste kanter af ærmer og kjolen 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1 cm og sy fast.
8. Sy knaphuller langs midten af forstykke i højre side. Sy knapperne fast på forstykke i venstre side.

Tillykke – du er færdig :)