

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2573 Voluminøs sweatshirt

Stof: Strikket stof med lav strækprocent ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44 -54) med en stofbredde på 150 cm.

Ribstof til manchetter og halsbelægning i matchende eller kontrastfarver ca 20 cm med en stofbredde på 90 cm.



Andre materialer: Delbar lynlås ca. 40 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele

Ribstof 1:

1. Manchet – 2 dele

Ribstof 2:

1. Halsbelægning – 1 del med fold

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlock forkanter i forstykke, sy en lynlås i.
2. Sy skuldresømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Fold halsbelægning på midten på langs med retside udad og pres. Sy belægning i halsudskæring, klip hak i sømrummene i hjørner ved lynlåsen og sy de korte kanter af belægning i vandret udskæring ved lynlåsen. Overlock sømrummene og pres dem mod sweatshirt.
4. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres dem mod ærmer. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Fold og hæft læg i ærmer som markeret. Sy manchettens korte kanter sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchet på midten på langs og pres. Sy manchet til den nederste kant af ærme, overlock sømrummene og pres.
6. Fold og sy læg på forstykke og bagstykke som markeret. Overlock den nederste kant af sweatshirt, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)