

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2600 Bluse med skrå lukning og krave

Stof: fast blusestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: vlieseline, 5 knapper

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke højre del – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Stolpe venstre del – 1 del
5. Stolpe højre del – 1 del
6. Ærme – 2 dele
7. Krave – 2 dele
8. Kravestand – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe venstre del – 1 del
2. Stolpe højre del – 1 del
3. Kravestand – 1 del
4. Krave – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock den indvendige kant af stolpens venstre del. Hæft stolpen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold stolpen mod vrangen og pres. Sy langs stolpens indvendige kant.
3. Overlock den indvendige kant af stolpens højre del. Hæft stolpen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold stolpen mod vrangen og pres. Sy langs stolpens indvendige kant. Sy venstre forstykke til højre stolpe, overlock sømrummene. Sy langs den indvendige kant af stolpens højre del.
4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.
6. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og model, bøj dem mod vrangen og sy fast.
8. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)