

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2614 Bluse med trekantet bærestykke

Stof: Fast blusestof ca. 1 m (str. 32-48), ca. 1,3 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 knap.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2,5 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Bærestykke for – 1 del
4. Forstykke – 1 del med fold
5. Ærme øverste del – 2 dele
6. Ærme nederste del – 2 dele

### SYNING:

1. Overlock de midterste udskæringer af bageste bærestykke separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af slids til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy slidsen i 0,1 cm fra folden.
2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Klip en 2,5 cm bred og 10 cm lang strimmel på skrå til knaplukning. Sy snoren fra den



skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm (eks: din knap er 2 cm i diameter  $\times 2 = 4$  cm plus 2 = 6 cm). Lav løkke fra snoren og sy den på højre del af bageste bærestykke ved at forbinde snittene.

4. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) en 4 cm bred skråstrimmel og lig med halsudskærings længde + 4 cm. Fold skråstrimme langs midten med højre side ud og pres den. Sy skråstrimmel på halsudskæringen. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.

5. Rynk de øverste kanter af bagstykke og forstykke. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykke og bageste bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.

6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Overlock de nederste kanter af ærmedelene, bøj dem mod vrangen og sy fast. Rynk den øverste kant af ærmets øverste del. Sæt de øverste dele af ærmer på nederste dele og hæft dem sammen langs de øverste kanter. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

8. Bøj oplægningssømrummene 1 cm mod vrangen og pres, bøj dem igen 1,5 cm og sy fast.

9. Sy en knap fast i højre side af slids på bageste bærestykke.

Tillykke – du er færdig :)