

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på for siden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2617 Bluse med dobbelte ærmer

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32– 48), ca. 1,7 m (str. 50– 54) med en stofbredde på 150 cm.
Chiffon (til ærmer) ca. 0,3 m med en stofbredde fra 100 cm.



Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås, 2 knapper, blonde ca. 0,1 m lang og 0,2 m bred.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme forreste del – 2 dele
4. Ærme bagerste del – 2 dele
5. Manchet – 4 dele
6. Halsbelægning for – 1 del
7. Halsbelægning bag – 2 dele

Chiffon:

1. Ærme – 2 dele

Blonde:

1. Indsats for – 1 del

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy læg i forstykke og bagstykke som markeret, pres dem mod midten og hæft i hånden
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Ri blondeindsats i forstykkets halsudskæring som markeret, klip hak i sømrummet i hjørnet. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret (så blondeindsatsen ligger imellem) og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
6. Overlock de skrå kanter af ærmets forreste og bagerste dele, bøj dem mod vrangen og sy fast. Læg bageste og forreste dele af ærme på ærme af chiffon og hæft i sidekanter og de nederste kanter. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk de øverste ærme kanter. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Sæt manchetternes dele sammen ret mod ret og sy lang de nederste kanter. Klip sømrummene ned og klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Vend manchetter og pres. Sæt forreste sidekanter af manchetter på bageste og hæft fast. Sy manchetter til de nederste ærme kanter, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy knapper fast på manchetter som markeret.
8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)