

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2632 Kjole med lægget nederdel og v-hals

Stof: Strikket stof med medium strækprocent ca. 2 m (str. 32– 42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikket stof, usynlig lynlås ca. 60 cm, 10 knapper.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Linning bag – 2 dele
4. Bagstykke nederste del – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 1 del med fold
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Linning for – 1 del med fold
8. Forstykke nederste del – 1 del med fold
9. Ærme – 2 dele
10. Manchet – 2 dele
11. Halsbelægnig for – 1 del
12. Halsbelægnig bag – 2 dele



Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del
3. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy linning og bagstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold og hæft læg i bagstykkets nederste del som markeret. Sy de øverste og nederste dele af bagstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering af lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
4. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy linning og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem nedad. Fold og hæft læg i forstykkets nederste del som markeret. Sy de øverste og nederste dele af forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne og i hjørnet tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene og lynlåsen.
7. Klip en 4 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids fra ærmets nederste kant op som markeret. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slidsen med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge

nøjagtigt i kanten. Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. Sy slids i det andet ærme på samme måde.

8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

11. Sy knaphuller og knapper i manchetter. Sy knapper fast på linning foran som markeret.

Tillykke – du er færdig :)