

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2666 Bluse med manchetter og læg på skuldre

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-48), ca. 1,8 m (str. 50-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 11 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 2 dele
5. Kravestand – 2 dele
6. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af den tilklippede stolpe i forstykke.

2. Fold og hæft læg i forstykke som markeret.
3. Bøj den tilklippede stolper mod vrangen og pres. Bøj stolpernes lange kanter ind og sy fast.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.
6. Klip to 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmeslidsens længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Klip slidser i ærmer som markeret. Sy skråstrimlerne på de klippede kanter af slidserne med et sømrum på 0,7 cm og 0,2 cm i hjørnerne. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanterne. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanterne. Fold læg i ærmets nederste kanter som markeret og hæft.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk de øverste kanter af ærmerne mellem markeringer og sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene sammen.
8. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Bøj den nederste kant af modellen 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.
10. Sy knaphuller og knapper på forstykker og manchetter.

Tillykke – du er færdig :)