

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2706 Ærmeløs bluse med flæser

Stof: Vævet blusestof med elastan ca. 1 m (str. 32-44), ca. 1,2 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Flæse 1 – 2 dele
6. Flæse 2 – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy bageste og forreste midterdele sammen i skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy bageste og forreste sidedele sammen i skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock flæsedelens yderste kanter, bøj dem mod vrangen og sy fast.
5. Sy midter- og sidedelene sammen ved at sætte flæse 1 i sømmen mellem markeringer. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
6. Sy bagstykkets midtersøm fra markering af slids til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Klip på skrå en strimmel 2,5 cm bred og 10 cm lang til knaplukning. Sy snoren fra den skrå strimmel og juster længden. Her må du måle din knapdiameter og gange med 2 plus 2 cm. (eks: din knap er 2 cm i diameter $\times 2 = 4$ cm plus 2 = 6 cm.) Lav løkke fra snoren og hæft enderne sammen. Sæt løkken på bagstykke ved venstre side af slidsen tæt til halsen og sy fast til sømrummet.
9. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Sy belægning langs bageste slids med blindsting. Hæft halsbelægningen med skuldर्सømmene. Sy knap på højre side af slids ved halsen.
10. Sy delene af flæse 2 på ærmegabenes øverste dele mellem markeringer. Overlock sømrummene og pres dem mod flæser.
11. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) skråstrimler 4 cm brede og lig med ærmegabets længde under flæse + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres dem. Sy skråstrimler på udskæringen af ærmegabenes nederste dele. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Bøj strimlerne om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten.
12. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)