

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2759 Voluminøs jakke uden lukning

Stof: Fast frakkestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke nederste del – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 1 del

Foer:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme – 2 dele
4. Lommepose – 4 dele

OBS: Forstykke og bagstykke til foeret skal klippes minus bredden af belægninger.

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på sømrummene til lommeindgang.
2. Sy lommeposer fast i de skrå kanter af forstykkets øverste og nederste dele som markeret. Læg forstykkets øverste og nederste dele sammen ret mod ret, og sy fra forkanter til markeringerne for lommeindgangene og fra markeringerne til sidekanterne. Sy lommeposernes kanter sammen.
3. Sy skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy ærmerne fast i ærmegabene, pres sømrummene fra hinanden. Sy side- og ærmesømmene sammen samtidig med ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy skuldर्सømmene i halsbelægning og forkantsbelægningerne. Læg belægningen og modellen sammen ret mod ret, og sy forkanterne, halsudskæringen og de nederste kanter. Klip hjørnerne skråt af, fold belægningen mod vrangen, ret kanterne ud og pres.
6. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til at vende frakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægningerne.
7. Fold de nederste kanter af ærmer og modellen mod vrangen og pres. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og jakke. Vend jakken mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

Tillykke – du er færdig :)