

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2792 Kjole-hoodie med slidser

Stof: Strikket stof med lav strækprocent (fleece, isoli) ca. 2,3 m (str. 32-42), ca. 2,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Rib ca. 0,2 m til manchetter.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm, til slidskanter – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Lomme – 1 del
5. Hætte – 2 dele
6. Hætte midterdel – 1 del
7. Hættebelægning – 1 del

Rib:

1. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker,



skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre side.
2. Overlock kanten af den tilklippede belægning til lommens indgang. Fold belægningen mod vrangen og sy fast. Overlock lommens øverste, nederste og sidekanter. Fold side- og nederste kanter mod vrangen og pres. Læg lommen på forstykket ret mod ret langs den øverst markerede linje (lommens nederste kant rettet mod halsen) og sy fast. Fold lommen nedad. Sy lommen fast til forstykket langs side- og nederste kanter.
3. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Sy hættens dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midterdelen. Overlock hættebelægningens indvendige kant. Læg belægningen på hættens ret mod ret og sy den ydre kant. Klip sømrummene i rundingerne, fold belægningen mod vrangen og pres. Sy belægningen fast på hættens langs belægningens indvendige kant. Læg hættens højre forkant over venstre og hæft dem sammen. Sy hættens i halsudskæringen, overlock sømrummene og pres dem.
5. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
6. Overlock side- og ærmekanterne separat på hver del. Sy side- og ærmesømmene til slidsmarkeringerne, pres sømrummene fra hinanden. Fold slidssømrummene mod vrangen og pres. Sy slidserne i 1 cm fra folden.
7. Sy hver manchetter til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.
8. Overlock modellens nederste kant, pres den mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)