OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2814 Bluse-top med firkantet udskæring og læg

Stof: Blødt strikket stof ca. 1 m (str. 32-42), ca. 1,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline til strikket stof, 5 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:
1. Bagstykke - 1 del med fold
2. Forstykke - 1 del
3. Halsbelægning for - 2 dele
4. Halsbelægning bag - 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning for - 1 del
2. Halsbelægning bag - 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på de relevante stofdele.

2. Fold og sy biselæg i forstykket, 10 cm fra den øverste kant, som markeret. Fold og hæft læg i forstykket som markeret.

3. Sy halsbelægningens forreste dele sammen ret mod ret. Klip hak i sømrummene i hjørnerne, vend forreste halsbelægning mod retten og pres.

4. Sy halsbelægningens bageste dele sammen ret mod ret, og start og stop sømmen præcis ved skuldersømmens linje. Sy halsbelægningens forreste og bageste dele sammen ret mod ret, så den forreste del ligger mellem de to lag af den bageste del. Vend halsbelægningens bageste del til retsiden og pres.

5. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Sy halsbelægningen i modellens halsudskæring, overlock sømrummene og pres dem.

7. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og lig med ærmegabets længde + 4 cm. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiden ud og pres dem. Sy skråstrimler på ærmegabenes udskæringer. Bøj strimlerne skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtig i kanten. Sy lige i kanten.

8. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

9. Overlock modellens nederste kant, bøj den mod vrangen og sy fast.

10. Sy knapper på lægget på forstykket som markeret – gennem alle lag.

Tillykke – du er færdig :)