

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

Asymmetrisk bluse med pololukning og læg foran

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 2 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Forstykkets sidedel – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Stolpe – 2 dele
7. Lommeliste – 1 del
8. Stor lommepose – 1 del
9. Lille lommepose – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Stolpe – 2 dele
3. Lommeliste – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Markér lommeindgangen på forstykket med to parallelle linjer som vist på forstykkets mønster. Fold og pres lommelisten langs midten. Sy den lille lommepose på vrangside af lommelisten. Sy lommelists forkant langs den nederst markerede lommelinje. Sy den store lommepose langs den øverst markerede lommelinje. Klip lommeåbningen op langs midten mellem stikningerne indtil 1–1,5 cm før lommeåbningens ender. Klip derefter skråt ud mod hjørnerne, og stop ca. 1 mm før stikningernes ender. Før sømrummene på lommelisten og den store lommepose gennem lommeåbningen om på vrangside. Fold de små trekanter ved enderne af åbningen mod vrangside, og stik dem fast på lommelisten fra enden af den ene stikning til enden af den anden. Sy lommeposernes kanter sammen, og overlock dem.
3. Fold lægget på forstykket som markeret. Hæft læggets øverste kanter sammen.
4. Sy sidedelen fast til forstykket og klip hak i sømrummet i hjørnet. Overlock sømrummene langs den skrå søm og pres dem opad.
5. Fold stolperne på midten på langs med vrangside indad, og pres folden. Sy knaphullerne på højre stolpe. Sy stolperne fast til forstykket, og klip hak i sømrummene i hjørnerne. Fold stolpernes ender mod vrangen, læg højre stolpe over venstre stolpe og sy dem sammen, så den nederste kant fastgøres. Overlock sømrummene i følgende rækkefølge: først langs højre side, derefter langs den nederste kant og til sidst langs venstre side af stolpen samtidig med at sømrummene overlockes i sømmen mellem forstykket og sidedelen.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retside og pres. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres dem.
9. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Overlock sømrummene til oplægning på modellen og ærmerne, fold dem mod

vrangsiden og stik dem fast.

11. Sy knapperne fast på stolpens venstre del.

Tillykke – du er færdig :)