

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2840 Tofarvet kjole med snoredetalje

Stof: Strikket stof med lav strækprocent i to farver
Stof 1 ca. 1,3 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;
Stof 2 ca. 0,5 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 metalringe, snor, 2 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke midterdel – 1 del med fold
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Halsbelægning for – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 4 dele
6. Ærme – 2 dele
7. Ærmestrop – 2 dele
8. Lommepose – 4 dele

Stof 2:

1. Bærestykke for – 1 del



2. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkets dele, pres dem mod midten.
3. Sy yderste, bageste halsbelægning til bagstykket ret mod ret, pres sømrummene mod belægningen.
4. Overlock bagstykkets midterste kanter hver for sig. Sy midtersømmen fra lynlåsmærket til nederste kant, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
5. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bærestykket og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy yderste forreste halsbelægning til forstykket ret mod ret, pres sømrummene mod belægningen.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy lommeposerne på forstykket og bagstykket som markeret, overlock sømrummene. Sy sidesømmene sammen med lommeposernes kanter, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy skuldersømmene i halsbelægningens inderdele, pres sømrummene fra hinanden. Overlock den yderste kant af belægningen. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangen og pres. Sæt metalringe i den yderste del af halsbelægningen som markeret. Sy belægningens inderkant i den udvendige søm. Hæft belægningens inderdel til lynlåsbandet.
9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

10. Overlock nederste kant af modellen og ærmerne, bøj dem mod vrangen og stik fast.

Tillykke – du er færdig :)