

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2867 Hoodie med pololukning

Stof: Strikket stof med middel eller lav strækprocent

Stof 1 mørke dele i modelbilledet ca. 1,4 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Stof 2 lyse dele i modelbilledet ca. 1 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vliseline, 3 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm, til lommernes øverste kanter – 2 cm.

Stof1:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke midterdel – 1 del med fold
3. Ærme midterdel – 2 dele
4. Lomme – 2 dele
5. Hætte – 2 dele
6. Manchet – 2 dele

Stof2:

1. Forstykke sidedel – 2 dele
2. Ærme for – 2 dele
3. Ærme bag – 2 dele



Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Overlock lommens øverste kant. Bøj sømrummet mod vrangen og sy fast. Bøj de åbne kanter mod vrangen og pres dem. Læg lommen på forstykkets sidedel som markeret og stik den fast. Sy den anden lomme på samme måde.

3. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

4. Fold stolperne på langs midt på med retsiden ud og pres. Sy stolperne ret mod ret langs forkanterne. Hæft ved enderne af sømmen. Klip skrå hak i sømrummet på forstykket i hjørnerne. Læg den højre stolpe over den venstre, og sy de nederste ender samlet fast på forstykket ret mod ret. Overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.

5. Sy side- og skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

6. Læg hættedelene ret mod ret og sy dem sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod venstre side. Overlock hættens forkant, bøj sømrummet mod vrangen og sy fast. Sy hættens i halsudskæringen, overlock sømrummene og pres dem nedad.

7. Sy ærmernes øverste sømme, overlock sømrummene og pres dem mod ærmernes midterdel. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

8. Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.

9. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen, pres det og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)