

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2869 Jersey-kjole med pufærmer og læg

Stof: Tætstrikket stof med lav strækprocent ca. 1,6 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Rib til manchetter og krave.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele

Rib:

1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.

2. Sy taljelæg på bagstykket og forstykket som markeret.
 3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
 4. Sy kraven til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs og sy den i halsudskæringen med let stræk. Overlock sømrummene og pres dem mod modellen.
 5. Fold og hæft læggene ved ærmernes øverste kanter.
 6. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
 7. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
 8. Sy hver manchete til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs og sy dem på ærmernes nederste kanter med let stræk. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
 9. Overlock modellens nederste kant, fold den mod vrangen og sy fast.
- Tillykke – du er færdig :)