

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2899 Figursyet kjole med ståkrave og bindebånd

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 50 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Kravestand – 2 dele
5. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

6. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i bagstykkeets dele, pres dem mod midten.



3. Sy bagstykkets midtersøm fra halsudskæringen til den øverste markering og fra lynlåsmærket til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Sy indsnit i forstykket. Pres brystindsnittene opad og taljeindsnittene mod midten.
5. Klip (eller brug et færdigt skråbånd) 4 cm brede skråstrimler og ca. 90–100 cm lange. Fold skråstrimlerne langs midten med retsiden ud og pres dem. Fold de lange kanter indad og pres. Sy en hæftestikning. Klip den færdige snor i to lige lange dele.
6. Overlock inderste kant i forreste halsbelægning. Læg halsbelægning ret mod ret på forstykket og sy udskæringen, læg snoren imellem. Klip hak i sømrummene i rundingerne og i hjørnet, fold belægningen mod vrangen og pres. Sy en pyntestikning langs udskæringen. Hæft sømrummene ved halsudskæringen af modellen og belægningen sammen. Behandl herefter som én del.
7. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
9. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy fast i sammensyningen.
10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene. Overlock sømrummene og pres dem.
11. Overlock de nederste kanter af modellen og ærmerne, fold dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)