

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2904 Elegant figursyet kjole med ståkrave

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 knapper, usynlig lynlås ca. 50 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Kravestand – 2 dele
6. Belægning for halsudskæring – 2 dele
7. Ærme – 2 dele
8. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Kravestand – 1 del
2. Belægning for halsudskæring – 2 dele
3. Manchet – 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra halsudskæringen til den første markering og fra den anden markering til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Overlock den øverste kant af forstykkets midterdel, fold den mod vrangen langs den markerede linje og hæft den med midterdelen i siderne
5. Overlock de indvendige kanter på halsbelægningens dele. Læg den ene del af belægningen og forstykkets sidedel ret mod ret, læg forstykkets midterdel imellem dem og sy en prinsessesøm. Sy den anden prinsessesøm på samme måde. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Fold halsbelægningen mod vrangen og pres.
6. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, men lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven til retsiden og pres.
8. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den fast i påsyningssømmen.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Rynk ærmernes nederste kanter. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.
11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne til retsiden og pres. Sy manchetternes udvendige kanter ret mod ret på ærmernes nederste kanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj manchetternes indvendige kanter indad, og sy dem fast i påsyningssømmene.
12. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen og sy fast.

13. Sy knaphuller i manchetterne som markeret, og sy knapperne fast.

Tillykke – du er færdig :)