

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 2909 Elegant kjole med frontslids

Stof: Fastvævet kjolestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm.

### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 2,5 cm til oplægning og 2 cm til ærmernes nederste kanter og slidskanter.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del
4. Forstykke højre sidedel – 1 del
5. Forstykke venstre øverste sidedel – 1 del
6. Forstykke venstre nederste sidedel – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Halsbelægning for – 1 del
9. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
4. Overlock slidskanten på forstykkets midterdel (venstre kant), bøj sømrummet mod vrangen og sy fast. Sy nederste venstre sidedel på samme måde langs slidskanten (højre kant).
5. Læg forstykkets midterdel på den nederste sidedel med retsiderne opad og hæft dem sammen langs taljekanten. Sy venstre sidedel på forstykket, og klip hak i sømrummet i hjørnet. Overlock sømrummene og pres dem henholdsvis mod midten og opad.
6. Sy forstykkets midterdel og højre sidedel sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
7. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
9. Sy skuldersømmene i halsbelægningen, og pres sømrummene fra hinanden. Overlock den indvendige kant. Læg belægning og model ret mod ret og sy halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen, vend belægningen mod vrangen og pres. Hæft belægningen ved skuldersømmene og lynlåsen.
10. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, fold sømrummene mod vrangen og sy fast.

Tip: Kjolen anbefales at bruges med et bælte.

Tillykke – du er færdig :)