OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2927 Ærmeløs bluse med rynker foran



Stof: Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32-40), ca. 1 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 45 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

Stof:

Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32–40), ca. 1 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås, ca. 45 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Halsbelægning for – 1 del
4. Halsbelægning bag – 2 dele

Vlieseline:
1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.

3. Klip indsnittene på forstykket op til den vandrette markering, så der er 1 cm sømrum. Rynk langs indsnittenes lange sider fra halsudskæringen til markeringen. Sy indsnittene, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres. Hæft belægningen fast til skuldersømmenes sømrum og lynlåsens bånd.

6. Klip, hvis du ikke bruger færdigt skråbånd, to 4 cm brede skråstrimler med en længde svarende til ærmegabets længde + 5 cm. Fold skråstrimlerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråstrimlerne ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab og sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråstrimlerne mod vrangsiden og stik dem

fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

8. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)