

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2928 Bluse med dekorativ ståkrave

Stof: Tætvævet kjolestof: ca. 1,1 m (str. 32–42), ca. 1,5 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 usynlig lynlås ca. 25 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Krave – 4 dele

Vlieseline:

1. Manchet – 2 dele
2. Krave – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy indsnittene på forstykket og pres indsnittene opad.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock de nederste kanter på de indvendige kravedele. Læg kravedelene parvis ret mod ret og sy langs den øverste og forreste kant. Begynd og afslut syningen præcist ved den markerede påsyningslinje. Klip hak i sømrummene og klip sømrummene ned i hjørnerne. Vend kraverne til retsiden, ret dem til og pres.
5. Sy de udvendige kravedele fast i halsudskæringen og pres sømrummene ind i kraven.
6. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til den nederste kant, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i fra kravens øverste kant, mens du folder den indvendige kravedel til siden. Fold de korte sømrumme på den indvendige kravedel indad, og sy dem fast til lynlåsbandet. Stik den indvendige kravedel fast i den udvendige kravedels påsyningssøm.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Sy hver manchets sammen til en ring, og pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetternes udvendige kanter fast til ærmernes nederste kanter, og pres sømrummene ind i manchetterne. Fold sømrummene på manchetternes indvendige kanter indad, stik dem derefter fast i de udvendige manchetteles påsyningssømme.
11. Pres modellens nederste kant 1 cm mod vrangsiden, fold den derefter yderligere 1 cm ind og stik den fast.

Tillykke – du er færdig :)