

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2929 Kjole med flæsedetalje ved halsudskæringen

Stof: Fast kjolestof ca. 1,5 m (str. 32–42), ca. 1,7 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 45 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af kjolen og ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Linning bag – 2 dele
4. Bagstykke nederste del – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 2 dele til fold
6. Forstykke sidedel – 2 dele
7. Linning for – 1 del
8. Forstykke nederste del – 1 del til fold
9. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke midterdel – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy prinsessesømmene på bagstykkets øverste del, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm fra halsudskæringen til den øverste lynlåsmarkering. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
3. Sy kravens midtersøm og pres sømrummene fra hinanden. Læg delene til forstykkets midterdel ret mod ret og sy langs halsudskæringen og kraven. Klip hak i sømrummene og vend delene til retsiden. Ret halsudskæringens yderste kanter til og pres. Hæft sømrummene på forstykkets øverste dele sammen langs prinsessesømmene.
4. Sy side- og skuldersømmene på kjolens øverste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy prinsessesømmene på forstykkets øverste del, og sy kraven fast i bagstykkets halsudskæring. Overlock sømrummene og pres dem væk fra midten. Stik sømrummet ned 0,5 cm fra sømmen langs bagstykkets halsudskæring.
6. Sy sidesømmene på linningen, overlock sømrummene, og pres dem bagud. Sy linningen fast til kjolens øverste del, overlock sømrummene, og pres dem mod linningen.
7. Sy indsnittene på forstykkets og bagstykkets nederste dele og pres indsnittene mod midten. Sy sidesømmene på kjolens nederste del, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Overlock midterkanterne på bagstykkets nederste dele hver for sig. Sy kjolens nederste del fast til linningen, overlock sømrummene og pres dem opad.
9. Sy bagstykkets midtersøm fra den anden lynlåsmarkering til den nederste kant, pres sømrummene fra hinanden. Sy lynlåsen i.
10. Overlock ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangside og stik dem fast. Fold og hæft lægget ved ærmekuplen som markeret. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
11. Klip 4 cm brede skråtrimler (eller brug færdigt skråbånd) med en længde svarende til længden af ærmegabets nederste del + 4 cm. Fold skråtrimlerne langs midten med retsiden udad og pres dem. Læg skråtrimlerne ret mod ret langs ærmegabenes kanter og

sy dem fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråtrimlerne mod vrangsiden og stik dem fast langs folden på modellen. Pres sømmene.

12. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)