

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2931 Figursyet kjole med trompetærmer

Stof: Fast kjolestof ca. 2,2 m (str. 32–40), ca. 2,7 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca. 60 cm, 10 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af modellen.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke nederste midterdel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 1 del
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke nederste midterdel – 1 del til fold
8. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
9. Forstykke overlægsdel – 1 del
10. Halsbelægning for – 1 del
11. Halsbelægning bag – 2 dele
12. Belægning til forstykkets overlægsdel – 2 dele

Vlieseline:



1. Halsbelægning for – 1 del
2. Halsbelægning bag – 2 dele

Bemærk! Forstykkets overlægsdel klippes efter mønsterdelen til forstykkets øverste midterdel.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste og nederste midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy bagstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy bagstykkets prinsessesømme, overlock sømrummene, og pres dem mod midten.
4. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til slidsmarkeringen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i. Stik 0,5 cm fra slidsens kanter.
5. Overlock belægningernes inderste kanter til forstykkets overlægsdel. Læg belægningerne og forstykkets overlægsdel ret mod ret og sy langs prinsessesømskanterne. Vend delene til retsiden, ret sømmene til og pres.
6. Sy prinsessesømmene på forstykkets øverste og nederste dele, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
7. Læg forstykkets overlægsdel over forstykkets midterdel og hæft dem sammen langs de nederste kanter. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen med forstykkets overlægsdel imellem. Overlock sømrummene og pres dem opad. Fold forstykkets overlægsdel opad og hæft den fast langs skulderkanterne og halsudskæringen.
8. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy ærmets øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
10. Sy skuldersømmene på halsbelægningen og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens yderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs

halsudskæringen. Klip hak i sømrummene, fold belægningen mod vrangsiden og pres. Hæft belægningen fast til modellen ved skuldersømmene og lynlåsbandet.

11. Overlock kjolens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

12. Sy de dekorative knapper fast som markeret.

Tillykke – du er færdig :)