
OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2941 Slå-om bluse med dekorativ udskæring



Stof:Fast stof ca. 1,4 m (str. 32–40), ca. 1,7 m (str. 42–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 1 knap, 1 indvendig knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger og 2 cm til oplægning af blusens nederste kant.

Stof:
1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke højre del – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Halsbelægning bag – 1 del
6. Forkantsbelægning højre del – 1 del
7. Forkantsbelægning venstre del – 1 del

Vlieseline:
1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Forkantsbelægning højre del – 1 del
3. Forkantsbelægning venstre del – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy taljeindsnittene på bagstykket og pres dem mod midten.

3. Sy brystindsnittene og pres dem opad. Sy taljeindsnittene på forstykket og pres dem mod midten.

4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

5. Klip en 4 cm bred skråstrimmel med en længde på 90–100 cm. Fold skråstrimlen på midten på langs med retsiden udad og pres. Fold de lange kanter ind mod midten og pres. Sy en stikning langs kanten, så skråstrimlen danner en snor. Klip den færdige snor i to lige lange dele.

6. Sy sidesømmene, idet den ene del af snoren lægges ind i venstre sidesøm ved markeringen. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Sy belægningens skuldersømme og pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs bagstykkets halsudskæring og forkanterne, idet den anden del af snoren lægges ind i højre forkant. Klip hak i sømrummene langs de buede kanter og klip sømrummene skråt af i hjørnerne. Fold belægningen mod vrangsiden, ret kanterne til og pres. Sy en pyntestikning langs forkanterne og bagstykkets halsudskæring 0,5 cm fra kanten.

8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk ærmekuplerne. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

9. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, pres oplægningssømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.

10. Sy knaphullet på højre forstykke og sy knappen fast på venstre forstykke. Sy det indvendige knaphul på venstre forstykke. Sy den indvendige knap fast ud for knaphullet.

Tillykke – du er færdig :)