

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 4029 Jerseykjole med vandfaldsudskæring

Stof:

Strikket stof med middel strækprocent ca. 1,3 m (str. 32–42) eller ca. 1,5 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm til oplægning af kjolens nederste kant, 1,5 cm sømrum ved bagstykkets halsudskæring, for- og bagstykkets ærmegab og den øverste kant på forstykkets øverste del, 0,7 cm ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke øverste del – 1 del
2. Bagstykke nederste venstre del – 1 del
3. Bagstykke nederste højre del – 1 del
4. Forstykke øverste del – 1 del
5. Forstykke nederste del – 1 del
6. Stolpe – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.



1. Sy midtersømmen på bagstykkets nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
2. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk langs venstre sidekant på bagstykket og forstykket fra den øverste kant til den første markering. Sy venstre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock sømrummene ved bagstykkets halsudskæring, bagstykkets og forstykkets ærmegab samt den øverste kant på forstykkets øverste del. Pres sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast.
5. Fold stolperne på midten på langs ret mod ret og sy langs den lange kant. Vend stolperne med retsiden ud og pres. Sy hver stolpe sammen til en ring. Før bagstykkets skulderstropper gennem hver sin dekorative stolpe. Fold forstykkets øverste del langs den markerede linje mod retsiden, læg bagstykkets stropper imellem og sy skuldersømmene. Vend stropperne med retsiden ud. Placer stolperne, så de dækker stroppernes påsyningssømme. Hæft stolperne fast til modellen fra vrangsiden.
6. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)