

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4093 Tunika med vandfaldskrave

Stof: Strikket stof med medium strækprocent ca. 1,4 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Krave – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy indsnittene i forstykket, overlock sømrummene og pres dem opad.
2. Fold læg langs halsudskæringen på forstykket som markeret. Læggenes dybder peger mod sidesømmene. Hæft læggenes fast ved øverste kant.



3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem mod bagstykket.
4. Sy kraven til en ring, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy kraven i halsudskæringen ved at strække kravesnittet let og matche markeringerne. Kravens søm placeres ved venstre skuldersøm. Overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Sy ærmerne i ærmegab, match markeringerne. Overlock sømrummene og pres dem.
6. Sy ærme- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem.
7. Overlock modellens nederste kant, ærmernes nederste kanter og kravens kant. Fold dem mod vrangen, pres og stik fast.

Tillykke – du er færdig :)