

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4272 T-shirt med buede sømme

Stof:

Strikket stof med middel strækprocent ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke midterdel – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy forstykkets sidedele fast til midterdelen, overlock sømrummene, og pres dem mod midten.
2. Sy den højre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Klip et 4 cm bredt skråbånd med en længde svarende til halsudskæringens længde. Fold skråbåndet på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråbåndet langs halsudskæringen på vrangsiden, sy det fast. Fold skråbåndet om på retsiden og stik det fast. Sy den venstre skuldersøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy en hæftestikning ved halsudskæringen for at fastgøre sømrummet ved skuldersømmen.

4. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.

5. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene.

6. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

Tillykke – du er færdig :)