

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4323 Kjole med krave og kontrastdetaljer

Stof: Strikket stof med middel strækprocent i to farver

Stof 1 (mørke dele på modelbilledet): ca. 1,2 m (str. 32–42), ca. 1,6 m (str. 44–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (lyse dele på modelbilledet): ca. 1 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 dekorativ knap eller broche



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af model og ærmer – 2 cm.

Stof 1:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Indsats for – 1 del
5. Krave – 2 dele
6. Ærme bag – 2 dele
7. Ærme for – 2 dele
8. Bæltestropp – 1 del

Stof 2:

1. Forstykke øverste midterdel – 1 del
2. Forstykke nederste midterdel – 1 del med fold
3. Ærme midterdel – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Overlock den ene lange kant på bæltestroppen. Pres den kant, der ikke er overlocket, indad, og læg den overlockede kant over. Sy to stikninger for at hæfte de lange kanter sammen. Klip bæltestroppen i 2 dele.
2. Sy indsatsen til forstykkets øverste og nederste midterdel, mens bæltestropperne lægges imellem. Overlock sømrummene og pres dem nedad.
3. Sy for- og bagstykkets midter- og sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
4. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy ærmernes dele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midterdelen. Sy ærmesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.
7. Fold kraven på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kraven i halsudskæringen, så markeringerne passer sammen. Bemærk! Kravens ender overlapper hinanden med 2 cm.
8. Overlock kjolens og ærmernes nederste kanter, bøj sømrummene mod vrangen og sy fast.
9. Sæt brochen fast på kraven, eller sy en dekorativ knap fast, så kravens ender holdes sammen.

Kjolen anbefales at bruges med et bælte.

Tillykke – du er færdig :)