

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4346 Jerseykjole med batwing-ærmer

Stof: Strikket stof med middel eller høj strækprocent ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastik.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,7 cm sømrum på alle syninger, til oplægning og nederste ærmekanter – 2 cm, til halsudskæring – 1,5 cm.


Stof:

1. Bagstykke nederste del – 2 dele
2. Bagstykke øverste del – 2 dele
3. Forstykke øverste del – 1 del
4. Forstykke nederste del – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy midtersømmen i bagstykkets øverste og nederste del, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.



2. Klip hak i sømrummet ved T-markeringen på forstykkets øverste del. Fold et læg som markeret (læggets dybde vendes opad) og sy fra skuldørsømmen til læggets fold. Fold forstykkets venstre side med retsiden udad langs den markerede lange linje, læg den over den højre side ved at matche halsudskærings- og skulderkanterne, og hæft de kanter sammen. Sy forstykkets øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy skuldørsømmene sammen med de øverste ærmesømme, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmernes nederste sømme og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock halsudskæringens kant, bøj sømrummet mod vrangen og stik det fast. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter, bøj dem mod vrangen og stik dem fast.
5. Sy stikninger med elastisk tråd langs ærmesømmene fra nederste kant op til den markerede linje.

Tillykke – du er færdig :)