

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

5

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4385 Sweatjakke med hætte

Stof: Tykt strikket stof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Lynlås (se længde på forstykkedel), foerstof og vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Manchet – 2 dele
4. Hætte – 2 dele
5. Linning – 1 del
6. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Stor lommepose – 2 dele
2. Lille lommepose – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål

for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af lommeliste. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste . Sy lommelists forkant langs den nederst markerede linje af lommen. Sy lommebelægning over på større lommepose. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af den store og lille lommepose sammen, overlock sømrummene. Sy den anden lomme på samme måde.

2. Sy skulder-, side- og ærmesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy hver manchete til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.

4. Sy hættens dele sammen, overlock sømrummene. Bøj hættens yderkant to gange 1 cm mod vrangen og stik den fast. Sy hættens i modellens halsudskæring og overlock sømrummene.

5. Overlock forkanterne. Sy den ene kant af linningen på modellen, idet linningen strækkes let. Overlock den anden kant af linningen. Sy lynlåsen langs forkanten, så lynlåsens nederste kant ligger midt på linningen. Fold linningen over lynlåsen, og stik i sømmen for påsyning af lynlåsen. Fold linningen på midten på langs, og stik linningens indvendige kant ned i den udvendige søm.

Tillykke – du er færdig :)