

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4656 Top med pyntede skuldre og læg

Stof:

Fast blusestof ca. 0,8 m (str. 32–54) med en stofbredde på 140 cm.

Blonde ca. 0,2 m (str. 32–54) med en stofbredde på min. 60 cm.

Andre materialer: Skråbånd til halsudskæring.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum ved alle syninger, 1,5 cm til oplægning af modellen og 1,2 cm til oplægning af ærmerne.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold

Blonde:

1. Ærme – 2 dele

SYNING:

1. Fold og hæft læggene ved forstykkets halsudskæring som markeret (lægdybderne vender væk fra midten).



2. Overlock ærmernes nederste kanter, pres sømrummene mod vrangsiden og stik dem fast. Spring dette trin over, hvis du bruger blonde med festonkant.
3. Sy ærmerne fast til for- og bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod modellen.
4. Klip skråbåndet med en længde svarende til halsudskæringens længde + 5 cm. Fold skråbåndet på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg skråbåndet ret mod ret langs halsudskæringens kant og sy det fast. Klip hak i sømrummene. Fold skråbåndet mod vrangsiden, og stik det fast langs folden på modellen. Pres sømmen.
5. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Klip 2 stykker af skråbåndet med en længde svarende til længden af ærmegabenes nederste dele + 4 cm. Fold skråbåndsstykkerne på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg dem ret mod ret langs kanten af hvert sit ærmegab, og sy dem fast. Fold skråbåndene mod vrangsiden, stik dem fast langs folden på modellen.
7. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)