

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 4765 Tunika med skrå lukning

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline og 10 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Bærestykke bag – 1 del
3. Forstykke højre del – 1 del
4. Forstykke venstre del – 1 del
5. Stolpe højre del – 1 del
6. Stolpe venstre del – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Manchet – 2 dele
9. Krave – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe højre del – 1 del
2. Stolpe venstre del – 1 del
3. Krave – 1 del
4. Manchet – 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
3. Sy indsnit i forstykke, pres dem opad.
4. Overlock stolpernes indvendige kant. Hæft stolper og modellen ret mod ret og sy langs forkanter. Klip hak i sømrummene i rundingerne tæt ind til syningen. Fold stolper mod vrangen, pres og sy fast langs indvendige kanter.
5. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
6. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Fold og hæft læg i ærmerne som markeret.
8. Sy manchetternes smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden ud og pres. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
9. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
10. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side. Sy knapper fast på manchetter ved læggene.

Tillykke – du er færdig :)