

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5011 Blazer med én knap

Stof: Fast stof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Foer ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;



Andre materialer: Vlieseline, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Lommepaspel – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del med fold
4. Forstykke – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele
6. Ærme – 2 dele

Foer:

1. Ærme – 2 dele
2. Bagstykke – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del med fold
2. Forkantsbelægning – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af sømrummene til ærmegab på bagstykker, nederste kanter af bagstykker og ærmerne.
2. Sy indsnit i forstykkets dele, pres sømrummene fra hinanden.
3. Lav paspolerede lommer i forstykket: Stryg en stribe vlieseline (4 cm bred og lang som lommeåbningslængde + 4 cm) på vrangside af lommens indgangsområde. Placer lommepaspeller på modellens forstykke, så trævlekanterne mødes på lommeafmærkningens midterlinie. Hæft pasplerne på plads med knappenåle. Afmærk placeringsliniens ender på pasplerne (lommelængden). Stik 0,6 cm fra trævlekanter med korte sting. Begynd og slut syningen præcist ved enderne af placeringslinierne. Klip op langs midterlinien af lommeindgangen. Klip ikke pasplerne. Klip i resten af åbningen skråt ind i hjørnerne præcis til det sidste sting. Pres sømrummene fra hinanden. Vend pasplerne om på vrangside og juster åbningen, så pasplerne ligger lige og jævne. Kast pasplerne løst sammen med sysilke. Sæt lommepose og sømrummet af den nederste paspel sammen og sy langs foregående stikning. Sæt den anden kant af lommepose og sømrummet af den øverste paspel sammen og sy langs den foregående stikning. Sy en dobbeltsøm i inderste del nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lomme. Sy kanter af lommepose sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
4. Sy skulder- og sidesømmene pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy skulderyømmene i forkantsbelægninger og halsbelægning bag. Læg belægningen ret mod ret på modellen, sy langs forkanter og halsudskæring.
6. Bøj modellens oplægnings-sømrummene mod vrangen og pres.
7. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, pres sømrummene. Bøj ærmernes nederste kanter mod vrangen og pres. Sy skulderpuderne i.
8. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af ærmesømmene stå åben ca. 15 cm til

at vende jakken igennem. Sy foeret til de indvendige kanter af belægninger. Sy foer til de nederste kanter af ærmer og frakke. Vend jakke mod ret og sy det midlertidige hul i ærmets foer op.

9. Sy knaphul på højre forstykke og knap på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)