

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5053 Figursyet kjole med A-line nederdel

Stof: Tætstrikket stof af medium stræk ca. 1,7 m (str. 32-42), ca. 2,1 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Usynlig lynlås ca. 60 cm, vlieseline til strikkede stoffer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 1 del
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Bagstykke midterdel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Halsbelægning bag – 2 dele
7. Halsbelægning for – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 2 dele
2. Halsbelægning for – 1 del



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
3. Sy side- og skuldersømmene sammen. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
4. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra markering under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
5. Sy skuldersømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Overlock belægningens indvendige kant. Hæft belægningen og modellen ret mod ret og sy halsudskæringen. Fold belægningen mod vrangen og pres. Hæft halsbelægningen med skuldersømmene og lynlåsen.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)