

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.


Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5121 Ballonnederdel. Gratis symønster

Stof: Fastvævet letvægtsstof ca.1,5 m (str. 32-42),
2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Foer ca.1,5 m (str. 32-42), 2,3 m (str. 44-54) med
en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca.
20 cm, hægte og øje.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 2 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel - 1 del med fold
2. Bagstykke midterdel - 2 dele
3. Sidedel bag og for - 4 dele
4. Skråstrimmel til den øverste kant - 1 del

Foer:

1. Forstykke midterdel - 1 del med fold
2. Bagstykke midterdel - 2 dele
3. Sidedel bag og for - 4 dele

OBS: Stykker til foret skal klippes 2 cm kortere end tilsvarende stofdelene.

SYNING:

1. Stryg en 1,5 cm bred strimmel af vlieseline langs kanten af slidsen på bagstykket på vrangside af stoffet.
2. Overlock de midterste udskæringer af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til hakket af alids, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.
3. Sy bagstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy forstykkets side- og midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
5. Sy foerets detaljer sammen, på samme måde som nederdel. Sæt forring og nederdel sammen vrang mod vrang og hæft fast de øverste kanter. Fold sømrummene af foer i lynlås området ind og hæft dem fast langs lynlåsen.
6. Kant med skråstrimmel den øvrste kant af nederdelSy hægte og øje på i de øverste hjørner ved lynlåsen.
7. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast med blindsting. Fold sømrummene af foer i slids området ind og hæft dem fast med slids sømrummene. Bøj den nederste kant af foer mod vrangen 2 gang og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)