

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5126 Bukser med høj talje

Stof: Fast stof ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 1 lynlås ca. 22 cm, 1 knap, vlieseline.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Forbuks – 2 dele
2. Bagbuks – 2 dele
3. Bæltestropp – 4 dele
4. Lynlåsunderlæg – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af de tilklippede belægninger i buksernes øverste kant.
2. Sy indsnit, pres dem mod midten.
3. Sy sidesømmene. Sy bensømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy skridtsømmen, lad en åbning stå til lynlåsen. Pres sømrummene fra hinanden øverst op til begyndelsen af rundingerne.



4. Fold lynlåsunderlæg på langs ret mod ret og sy den nederste kant. Vend til retsiden og pres. Overlock de åbne lange kanter sammen. Fold og pres de tilklippede gylpbelægninger mod vrangen: i højre side langs midt for, i venstre side 0,5 cm fra midt for. Sy lynlåsen fast under venstre forkant tæt ved siden af tænderne. Sæt forkanterne sammen med knappenåle midt for mod midt for. Sy det løse lynlåsband fast på højre belægning uden at sy i buksedelen. Ri den tilklippede gylpbelægning fast på forbuksen i højre side. Sy pyntestik i gylpen oppefra som markeret til ca. 2 cm før bunden af gylpen. Placer lynlåsunderlæg under den venstre forkant (færdig bredde af underlægget 3 cm) og hæft den fast. Sy lynlåsunderlæg fast på gylpkanten tæt ved lynlåsens påsyningsøm. Luk lynlåsen og pyntestik ned til bunden af gylpen, idet lynlåsunderlægget medtages.

5. Fold de tilklippede belægninger i buksernes øverste kant mod vrangen og pres. Fold belægningens kanter ved lynlåsen ind og sy dem fast på lynlåsens band. Hæft belægningens nederste kant fast til sømrummene ved sidesømmen og indsnittene.

6. Fold bæltestropperne på langs ret mod ret og sy de lange kanter sammen. Vend til retsiden og pres. Fold bæltestroppernes ender ind og sy dem fast på forbuks og bagbuks.

7. Sy knaphul på højre forbuks som markeret og sy knap på venstre forbuks.

8. Fold sømrummene i buksernes nederste kanter mod vrangen og sy oplægningen i hånden.

Tillykke – du er færdig :)