

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5328 Lang jakke med slids i siderne

Stof: Fast stof, evt. velour ca. 1,6 m (str. 32-44), ca. 1,8 m (str. 46-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 6 knapper.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Krave – 2 dele
2. Kravestand – 2 dele
3. Bagstykke – 1 del med fold
4. Forstykke – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Manchet – 2 dele
7. Forkantsbelægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Forkantsbelægning – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Kravestand – 1 del
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy brystindsnit i forstykke, pres dem opad. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
3. Sy skuldresømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden.
4. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy standen ret mod ret på modellens halsudskæring, overlock sømrummene og pres dem nedad.
5. Overlock de indvendige kanter af forkantsbelægningerne. Læg forkantsbelægningerne på forstykkets dele ret mod ret og sy langs de nederste kanter, forkanterne og halsudskæringen (kraven ligger imellem). Klip sømrummene i forkantens øverste og nederste hjørner skråt af. Fold sømrummene i forkanter mod belægningerne og sy fast langs sømmen. Fold belægningerne mod vrangen og pres. Hæft forkantsbelægningerne i skuldresømmene fast.
6. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne 0,2 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Fold læggene på de nederste kanter af ærmerne og hæft fast. Pres dem imod ærmesømmene.
7. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den yderste kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
8. Sy knaphuller langs midten i højre side af forstykket som markeret. Sy knapperne fast i venstre side af forstykket. Sy knaphuller og knapper fast på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)